Left operand is in the column, right along the top

+	-inf	-1.0	-0.0	0.0	1.0	inf	nan
-inf	-inf	-inf	-inf	-inf	-inf	nan	nan
-1.0	-inf	-2.0	-1.0	-1.0	0.0	inf	nan
-0.0	-inf	-1.0	-0.0	0.0	1.0	inf	nan
0.0	-inf	-1.0	0.0	0.0	1.0	inf	nan
1.0	-inf	0.0	1.0	1.0	2.0	inf	nan
inf	nan	inf	inf	inf	inf	inf	nan
nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan

*	-inf	-1.0	-0.0	0.0	1.0	inf	nan
-inf	inf	inf	nan	nan	-inf	-inf	nan
-1.0	inf	1.0	0.0	-0.0	-1.0	-inf	nan
-0.0	nan	0.0	0.0	-0.0	-0.0	nan	nan
0.0	nan	-0.0	-0.0	0.0	0.0	nan	nan
1.0	-inf	-1.0	-0.0	0.0	1.0	inf	nan
inf	-inf	-inf	nan	nan	inf	inf	nan
nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan

-	-inf	-1.0	-0.0	0.0	1.0	inf	nan
-inf	nan	-inf	-inf	-inf	-inf	-inf	nan
-1.0	inf	0.0	-1.0	-1.0	-2.0	-inf	nan
-0.0	inf	1.0	0.0	-0.0	-1.0	-inf	nan
0.0	inf	1.0	0.0	0.0	-1.0	-inf	nan
1.0	inf	2.0	1.0	1.0	0.0	-inf	nan
inf	inf	inf	inf	inf	inf	nan	nan
nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan

/	-inf	-1.0	-0.0	0.0	1.0	inf	nan
-inf	nan	inf	inf	-inf	-inf	nan	nan
-1.0	0.0	1.0	inf	-inf	-1.0	-0.0	nan
-0.0	0.0	0.0	nan	nan	-0.0	-0.0	nan
0.0	-0.0	-0.0	nan	nan	0.0	0.0	nan
1.0	-0.0	-1.0	-inf	inf	1.0	0.0	nan
inf	nan	-inf	-inf	inf	inf	nan	nan
nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan